

Konfiguracja Wi-Fi w Windows 8 i 8.1

Przesuwamy kursor myszy w prawy róg (górny lub dolny) ekranu.
Wybieramy ikonkę z obrazkiem szkła powiększającego (Wyszukiwanie),
wpisujemy wyraz **centrum** i zatwierdzamy klawiszem „Enter”.
Wybieramy poz. „Centrum sieci i udostępniania”.

W nowym oknie wybieramy poz. „Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć”.
Otworzy się kolejne okno, w którym wybieramy poz. „Ręczne nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową”.

W kolejnym oknie w polu „Nazwa sieci” wpisujemy: **FUW.Fizyk**
w polu „Typ zabezpieczeń” wybieramy opcję „WPA2-Enterprise”,
w polu „Typ szyfrowania” powinna wyświetlić się opcja „AES”.
Klikamy przycisk „Dalej”.

Wybieramy poz. „Zmień ustawienia połączenia”
i przechodzimy do zakładki „Zabezpieczenia”.
Klikamy na przycisk „Ustawienia zaawansowane”

W nowo otwartym oknie w zakładce „Ustawienia 802.1X”
zaznaczamy kwadracik „Określ tryb uwierzytelniania”
i w uaktywnionym polu wybieramy opcję „Uwierzytelnianie użytkownika”
Zamykamy wszystkie okna klikając kolejno na przyciski: „OK”, „OK”, „Zamknij” i kwadracik „X”.

Sieć została skonfigurowana.

Aby połączyć się z siecią, klikamy na ikonkę sieci Wi-Fi po prawej stronie na pasku zadań.
Wybieramy sieć „FUW.Fizyk” i klikamy na przycisk „Połącz”.
Pojawia się okno logowania, gdzie wpisujemy nazwę użytkownika i hasło otrzymane wcześniej od administratora przy rejestracji konta.
Pojawi się komunikat z pytaniem, czy kontynuować łączenie: potwierdzić przez kliknięcie na przycisk „Połącz” (w niektórych przypadkach może zajść potrzeba ponownego wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła).

Uwaga!

Przy próbie podłączenia może pojawić się komunikat, że użyty certyfikat jest niezauwany.
Należy wtedy **potwierdzić** autentyczność certyfikatu.